

Odbor informačních systémů

VERSO 4.3.7

Změny ve VERSO 4.3.7

Obsah

1	CP – kontrola platnosti pasu	2
2	ZAD – odstranění Upozornění & Automat z parametrizace	2
3	ZAD – možnost nastavení pevného kurzu	2
4	LL – hromadná změna odpovědné osoby	2
5	ZAD – seznamy příkazců/správců + kontroly	2

Slovníček

Zkratka/prefix	Význam
ZAD	modul Žádanky (nové)
LL	modul Likvidační listy
NEP	modul Nepřítomnosti
CP	modul Cestovní příkazy
MOSL	modul Moje služby
EG	Elanor Global
EKJ	Ekonomická jednotka

1 CP – kontrola platnosti pasu

V parametrizaci cestovních příkazů je nově možné nastavit kontrolu platnosti pasu. Hodnota kontroly se nastavuje v kalendářních dnech a je porovnávána s datem konce pracovní cesty. Jestliže je v parametru vyplněna hodnota, kontrola se provede při předání příkazu do schvalovacího procesu. V případě, že zadané datum platnosti pasu je menší než zvolená hodnota v parametrizaci vůči konci cesty, uživatel je o této skutečnosti informován a má na výběr zda v předání pokračovat nebo provést v příkazu potřebné změny.

2 ZAD – odstranění Upozornění & Automat z parametrizace

V modulu parametrizace byla odstraněna nabídka Upozornění & Automat. Nově se veškerá parametrizace modulu nastavuje přímo v modulu „Žádanky“ cestou „Žádanky > Parametrizace modulu > Nastavení parametrů“.

3 ZAD – možnost nastavení pevného kurzu

V parametrizaci modulu cestou „Žádanky > Parametrizace modulu > Pevný kurz“ je nově možné nastavit na určité období pevnou výši kurzu pro jednotlivé měny.

Nastavení parametrů | Deníky pro NS | Nastavení seznamu **Pevný kurz**

Nový záznam Seznam pevných kurzů

Měna: EUR

Filterovat záznamy Vypnout filtr

Volby	Měna	Kurz	Platnost od	Platnost do
	EUR	25	10.10.2016	16.10.2016

Stránka 1 z 1 | ... Celkem záznamů: 1

4 LL – hromadná změna odpovědné osoby

Nově je možné cestou „Likvidační listy > Hromadná změna schvalovatelů“ provést změnu osob v roli odpovědné osoby.

Hromadná změna schvalovatelů zdrojů likvidačních listů

Původní schvalovatel: - nevybráno -

Nový schvalovatel: - nevybráno -

Role schvalovatele: **Odpovědná osoba**

Vybrat

Vyberte všechny uvedené parametry.

5 ZAD – seznamy příkazců/správců + kontroly

Obsah množiny možných příkazců a správců je řízen parametrem zad_finlimit_enable, který může nabývat tří různých hodnot (viz tabulka níže).

Zapnuto	Vypnuto	Zapnuto pouze ve WF
hranatá závorka s fin. limitem je zobrazena	hranatá závorka s fin. limitem není zobrazena	hranatá závorka s fin. limitem je zobrazena
ve WF je zapnuta červená kontrola na fin. limit po schválení příkazcem kontrolující všechny osoby (nelze vybrat osobu nesplňující fin. Limit)	ve WF je vypnuta červená kontrola na fin. limit po schválení příkazcem kontrolující všechny osoby (lze vybrat jakoukoliv osobu, která zároveň může schválit, bez ohledu na limit)	ve WF je zapnuta červená kontrola na fin. limit po schválení kontrolující pouze osobu, která aktuálně schvaluje (lze vybrat jakoukoliv osobu, která může schválit pouze s ohledem na limit, ostatní akce může provádět bez omezení)
přesmerování z neplatných v noci přesune Zdroj z osoby nesplňující fin. limit na osobu, která limit splňuje	přesmerování z neplatných v noci NE-přesune Zdroj z osoby nesplňující fin. limit na osobu, která limit splňuje	přesmerování z neplatných v noci NE-přesune Zdroj z osoby nesplňující fin. limit na osobu, která limit splňuje
v číselnících se nenabízejí osoby nesplňující fin. limit	v číselnících se nabízejí všechny osoby (i osoby nesplňující fin. limit)	v číselnících se nabízejí všechny osoby

Defaultně je hodnota na všech EKJ nastavena na „Zapnuto“. V případě, že požadujete nastavení změnit, obraťte se na správce systému (OIS SSČ).

K další změně došlo v oblasti kontroly finančního limitu, kdy pokud uživatel nesplňuje limit u zakázky, ale zároveň splňuje limit u střediska, bude mu schválení umožněno, i pokud bude vybrán z úrovně od zakázky.